

Show Modules

Linux > Lab DNS - Zone Transfer Config (Master)

Lab DNS - Zone Transfer Config (Master)

Dokumentasi CLI 

Back

Next

AKSES LAB

Informasi Akses Lab

Gunakan akun akses lab ini untuk masuk ke layanan praktikum. Password akses lab terpisah dari password LearnHub dan bisa diperbarui kapan saja dari panel ini.

Download OpenVPN Client

USERNAME OPENVPN & CML

faridridwan1815

CML URL

10.2.2.20

USERNAME VMWARE

faridridwan1815@itnsa.id

VCENTER URL

10.1.1.100

Lab Status

2/2 task PASS

Not Validated

Lab Objective

Lab DNS - Zone Transfer Config

1 Zone Transfer Configuration



Lakukan konfigurasi berikut pada **node1.itnsa.net**

Tambahkan `allow-transfer { 192.168.1.102; };` dan `also-notify { 192.168.1.102; };` pada zone **itnsa.net** & **1.168.192.in-addr.arpa** yang ada di file `/etc/bind/named.conf.local`.

Khusus untuk reverse zone, tambahkan IP address dari Windows Server **192.168.1.1** pada konfigurasi `allow-transfer` & `also-notify` Lalu tambahkan `allow-update { 192.168.1.254; };`

Contohnya seperti berikut:

```
zone "itnsa.net" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.itnsa.net";
    allow-transfer { 192.168.1.102; };
    also-notify { 192.168.1.102; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.192";
    allow-transfer { 192.168.1.102; 192.168.1.1; };
    also-notify { 192.168.1.102; 192.168.1.1; };
    allow-update { 192.168.1.254; };
};
```

Reload zone menggunakan perintah berikut:

```
rndc reload
```

2

Check Configuration



heck konfigurasi menggunakan perintah:

```
named-checkconf -p
```

Pastikan terdapat konfigurasi berikut:

```
allow-transfer {  
    192.168.1.102/32;  
};  
also-notify {  
    192.168.1.102;  
};
```

Validate Lab

Reset Lab